

Filzwolle color

Filzpuschen mit Fellbommel



Filzwolle color

Filzpuschen mit Fellbommel

**Qualität:**

100 % Schurwolle
50 g ~ 50 m

Größe: 38/39 (40/41, 42/43)

Verbrauch:

ca. 200 g Filzwolle color Fb. 25

(braun-anthrazit multicolor)

2 mittlere Fellbommel Fb. 24 (camel)

Nadelstärke:

Rundstricknadel und Nadelspiel 8,0 – 9,0

Muster:

glatt rechts:

in Reihen: Hinreihe: rechte Maschen, Rückreihe:

linke Maschen

in Runden: nur rechte Maschen

Maschenprobe:

(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm

(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 27 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung:

Abweichende Angaben für Gr. 40/41 und Gr. 42/43 stehen in Klammern.

Mit der Rundstricknadel 32 (34, 36) Maschen anschlagen und 33 (35, 37) Reihen glatt rechts stricken. Dann die Maschen auf das Nadelspiel verteilen 4 x 8 (2 x 8 und 2 x 9, 4 x 9) Maschen. Weiter in Runden stricken, dabei in der 1. Runde in der vorderen Mitte 2 Maschen dazu anschlagen = 34 (36, 38) Maschen. Nach 27 (29, 31) Runden die Spitze arbeiten. Dafür in jeder Runde die letzten beiden Maschen jeder Nadel rechts zusammen stricken, wiederholen bis auf

Filzwolle color

Filzpuschen mit Fellbommel



jeder Nadel noch 2 Maschen übrig sind. Diese mit dem Arbeitsfaden zusammen ziehen.

Fertigstellung:

Hintere Naht möglichst flach schließen und die Puschen filzen.

Filzen:

Die Pantoffeln (alleine) mit 3 Tennisbällen in der Waschmaschine, bei 40 °C Buntwäsche, filzen. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Etwas Waschmittel ohne optische Aufheller und eingebauter Weichpflege dazu geben. Nach dem Waschen in Form bringen und trocknen lassen. Nach dem Trocknen den Fellbommel aufnähen.